

การเตรียมการและตั้งค่าเพื่อใช้งานโปรแกรม Invoice Tiny กับคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเครือข่าย LAN

- 1) ติดตั้งโปรแกรม Invoice Tiny ลงบนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งานทุกเครื่อง
- 2) เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำหน้าที่เป็นเครื่องแม่
- 3) สร้างโฟลเดอร์เก็บข้อมูลใน Drive ของเครื่องแม่ (หลีกเลี่ยง Drive ที่ติดตั้งระบบ Windows เช่นสร้างใน Drive D:) โดยให้ชื่อโฟลเดอร์เป็นภาษาอังกฤษ
- 4) เปิดโปรแกรม Invoice Tiny ในเครื่องแม่ แล้วทำการล็อกอินเข้าใช้โปรแกรม
- 5) ที่หน้าต่างโปรแกรม Invoice Tiny คลิกที่เมนู “เครื่องมือ” > “สำเนาข้อมูล”
- 6) ในหน้าต่างเลือกโฟลเดอร์ ให้คลิกบราวส์เลือกโฟลเดอร์ที่สร้างใหม่เพื่อเก็บข้อมูลที่ใช้งานร่วมกันในขั้นตอนก่อนหน้า แล้วคลิกปุ่ม “Select Folder”
- 7) เปิดโฟลเดอร์ที่ทำสำเนาข้อมูลแล้วเปลี่ยนชื่อแฟ้มให้เป็นแฟ้มข้อมูลดั้งเดิม “raptiv20.sqlite”
- 8) ที่โปรแกรม Invoice Tiny คลิกเมนู “ไฟล์” > “ออกจากระบบ” และยืนยัน
- 9) คลิกเมนู “ไฟล์” > “เลือกไฟล์ข้อมูล” แล้วบราวส์เลือกแฟ้มข้อมูลในโฟลเดอร์ที่สร้างใหม่ ในขั้นตอนก่อนหน้า
- 10) ล็อกอินเข้าระบบ และตั้งค่าระบบเอกสาร เช่นรูปแบบเลขที่เอกสารของเอกสารประเภทต่างๆ
- 11) เปิด Windows Explorer แล้วทำการกำหนดโฟลเดอร์เก็บข้อมูลให้เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน (Shared) เพื่อให้สามารถเข้าถึงจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่ายเดียวกัน กำหนดชื่อผู้ใช้เป็น Everyone และกำหนด Permission ให้เป็น Full Control
- 12) ไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องลูก เปิด Windows Explorer และทำการ Map network drive กำหนดชื่อ drive ไม่ให้ซ้ำ drive ที่มีอยู่แล้ว และบราวส์เลือกโฟลเดอร์เก็บข้อมูลทำการแชร์จากเครื่องแม่
- 13) เปิดโปรแกรม Invoice Tiny คลิกเมนู “ไฟล์” > “เลือกไฟล์ข้อมูล” แล้วบราวส์เลือกแฟ้มข้อมูลจาก Drive ที่ทำ Map network drive ในขั้นตอนก่อนหน้า
- 14) ทำการล็อกอินเข้าระบบ และตั้งค่าโปรแกรม กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารเช่นเดียวกันกับเครื่องแม่
- 15) ทำซ้ำกับเครื่องลูกเครื่องอื่นๆ จนครบทุกเครื่อง เป็นอันเสร็จการตั้งค่าเพื่อใช้งานโปรแกรม Invoice Tiny ในระบบ LAN

หมายเหตุ โปรแกรม Invoice Tiny ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้ครอบคลุมการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเลขที่เอกสารเองได้ตามความต้องการ เช่นบางสถานการณ์อาจต้องมีการออกเอกสารย้อนหลัง หรือเลขที่เอกสารไม่ได้เรียงตามเวลาในขณะทำงาน ดังนั้นการสร้างรันนิ่งนับเบรชของเอกสารของโปรแกรม Invoice Tiny จึงจะไม่สร้างรันนิ่งนับเบรชในขณะบันทึก แต่จะใช้วิธีการสร้างรันนิ่งนับเบรชขึ้นตั้งแต่เริ่มสร้างเอกสาร เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนรันนิ่งได้ตามต้องการ ดังนั้นเมื่อใช้งานพร้อมกันหลายเครื่องในระบบ LAN บางครั้งเลขที่เอกสารที่ถูกสร้างขึ้นอาจถูกใช้ไปก่อนโดยโปรแกรม Invoice Tiny ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่กำลังสร้างเอกสารในขณะนั้น แต่จะไม่ใช่ปัญหาเรื่องเลขที่เอกสารซ้ำ เนื่องจากเมื่อผู้ใช้คลิกบันทึกก่อนที่โปรแกรมจะทำการบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะทำการตรวจสอบเลขที่เอกสารก่อนทุกครั้ง หากพบว่าเลขที่เอกสารที่กำลังจะบันทึกนั้นถูกใช้ไปก่อนแล้ว หรือซ้ำที่มีอยู่แล้ว โปรแกรมจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ กรณีเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม  Regenerate เพื่อให้โปรแกรมสร้างเลขที่เอกสารใหม่จากรันนิ่งนับเบรชถัดไปให้โดยอัตโนมัติ และคลิกบันทึกอีกครั้ง